الجهورية العَهبية السُورية وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي منديرية الارشاد الزراعي فسيرية الارشاد الزراعي

التنبؤ بحدوثه ومقاومته

اعداد: المهندس على عباس

المقريمة

الصقيع هو انغفاض درجة حرارة الهواء أو التربة الى الصفر المتوي أو أدنى منه ويحسدت الصقيع الربيعي غالبا عنلما يكون المتوسط اليومي لعرارة الهواء أعلى من الصفر المشوي تتضرر النباتات من الصقيع أذا كانت حرارة الوسط المعيط بالنبات أو أجزائه أخفض من عتبة المقاومة المخاصة بالنبات وطور نموه ٠

يعتبر الصقيع ظاهرة معقدة وكانت الابحاث الهادفة للراسته نتيجة تضافر جهود المتنبئين ـ الجويين والعاملين في المناح وفيزيولوجيا النبات والارصاد الجوية الزراعية والمناخ الزراعي مما إدى الى دراسة الصقيع من النواحي الفيزيائية والفيزيولوجية وشروط حدوثه الجوية والجغرافية والطبه غرافية ـ والزمنية •

يقاوم الصقيع بطرق مغتلفة منها الطرق البيولوجية وتعتمد على زيادة مقاومة النبات للصقيع وتاخير تاريخ النمو والازهار وكذلك الطرق الفيزيائية وأهمها : التدفئة ، الري بالرذاذ ، التدخين ، السقاية السطعية ، التفطية ، المراوح وخلط الهواء ، المضاب الصناعي ، اسعمال المحاليل الرغوية العازلة للعرارة

ومصدات الرياح • وهناك طرق للوقاية السلبية من الصقيع وهي عبارة عن تعليمات فنية من شأنها التقليل من اضرار الصقيع وأهمها اختيار الموقع وانتقاء الاصناف وبعض الاعمال الزراعية •

مهما كانت طريقة مقاومة الصقيع فلا بد من التنبؤالصحيح بالصقيع قبل حدوثه ليتمكن المزارع من اتخاذ اجراءات المقاومة كما يجب اختيار الطريقة المناسبة للمقاومة ونك على ضوء اقيمة الاقتصادية للمحصول ووسائل المقاومة المتوفرة .

يقوم قسم البيئة والمناخ الزراعي في مديرية الاراضي منذ عام ١٩٨١ بتجارب الصقيع تهدف الى دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لطرق مقاومة الصقيع وطرق التنبؤ بعدوثه وتعملل المزروعات للرجات الصقيع المغتلفة ، كما يقوم بتصميم وتصنيع واختبار اجهزة مغتلفة لمقاومة الصقيع .

نعرض في هذه النشرة أهم ما يستخدم في العالم لمعالجة مشكلة الصقيع وكذلك بعض نتائج ابعاث الصقيع المعلية التي تهم الاخوة المزارعين علها تحقق الفائدة المرجوة .

انواع الصقيع :

يمنف المعقيع حسب طبيعة تشكله وزمن حدوثه والاضرار التي يسببها للنبات كما يلي :

١ _ الصقيع المتحرك :

يحدث الصقيع المتعرك عندما تتقدم كتلة هوائية باردة أو جبهة بالدة أل منطقة ما فينخفض معدل العرارة اليومي كما تقل السعة العرارية اليومية وبسبب تجدد الهواء البارد باستمرار تصعب مقاومة العنقيع المتعرك ومن حسن العظ أن هذا النوع من الصقيع يعدث غالبا في الشتاء عندما تكون الاشجار المثمرة في طور السكون، وتتعمل درجات حرارة منخفضة ، نظرا لتكرار الصقيع المتعرث شتاء يسمى أحيانا بالصقيع الشتوي ويسميه الفرنسيون يالصقيع الاسود لان الاعضاء العديثة للنباتات تتلف عندما يصيبها وتتلون باللون الاسود *

٢ _ الصقيع الاشعاعي :

يعدث الصقيع الاشعاعي في الليالي الصافية والهادئة ، فصفاء السعاء ينتج عن قلة احتواء البو على بغار الماء باشكاله وحجومه المغتلفة وكذلك الغبار وهذا يساعد على زيادة اشعاع الارض ليلا فتنغفض حرارة سطح الارض والتربة والنباتات بسرعة • واذا ما اقترنت هذه الظاهرة بسكون الرياح ازداد انغفاض حرارة سطح الارض وطبقة الهواء القريبة منه مكونة طبقة من الهواء البارد تستقر فوق العقول ، وفي العقول غير المستوية تزداد سعاكة هذه الطبقة ويكون انغفاض العرارة اكثر حدة خاصة في المناطق المنغفضة والاحواض المغلقة المحاطة بسفوح واسعة وذلك بسبب تحرك الهواء البارد الملامس للسفوح وتجمعه في المنغفضات بفعل كثافته العالية نسبيا • في حالات الصقيع الاشعاعي تكون حرارة الهواء الملامس لسطح التربة أخفض من حرارة الهواء على ارتفاع مترين بعوالي ثلاث درجات مئوية وتظهر على النباتات بلورات جليدية بيضاء لذلك يسميه الفرنسيون بالصقيع الربيعي والصقيع الربيعي الشد خطرا من الصقيع ربيعا لذلك يسمى بالصقيع الربيعي والصقيع الربيعي اشد خطرا من الشتوي بسبب حدوثه في فترة النمو ويترافق موعد حدوث الصقيح الربيعي مع طور الازهار للاشجار المشرة أي بدءا من اوائل آذار في المناطق الساحلية والجنوبية الفربية الدافئة وفي آواخر آذار واوائسسل نيسان في السهول الوسطسي والجنوبية الفربية الدافئة وفي آواخر آذار واوائسسل نيسان في السهول الوسطسي

والشمالية بالنسبة للوزيات أما بالنسبة للتفاحيات فيتأخر حوالي أسبوعين عسسن التواريخ المذكورة ففي المناطق الجبلية المرتفعة يتأخر موعد حدوث الصقيع الربيعي للتفاحيات أذ تعتد الفترة العرجة فيما بين ١٠ نيسان و ١٥ أيار في مناطق الزيداني وعين العرب الجنوبية وتتأخر في مناطق سرغايا ورنكوس أذ تعتد الفترة العرجة للتفاحيات فيما بين ٢٥ نيسان و ٢٠ أيار ٠

٢ - الصقيع الاشعاعي المتعرك:

يعدث هذا النوع من الصقيع عند ورود الكتل الهوائية الباردة وفي اجزائها الجافة الغالية من الغيوم وغالبا ما يرافق هذا النوع المرتفعات الجوية وهو من أشد انواع الصقيع خطرا على المزروعات -

العوامل المساعدة على تشكل الصقيع:

يتعلق حدوث الصنقيع وشدته بعوامل عدة أهمها :

١ ـ طبوغرافية الارض:

يتعلق حدوث الصنفيع بالشكل الطبوغرافي للحقل وبموقعه بالنسبة للتضاريس فالقدم تكون عرضة للصفيع المتحرك الذي تكون نسبة تكراره هذا أكثر من الصقيع الاشعاعي اذ يحدث الاخير أكثر ما يحدث في الوديان والمنخفضات وذلك لان الهواء الذي يتبرد بتماس مع الارض والمزروعات يظل محصورا لا يتجدد ويضاف اليه الهواء البارد المقادم من السفوح المجاورة والدي ينساب بعد تبرده بسبب زيادة كثافته وينحدر الى الوديان فيزيدمن حدة الصقيع الاشعاعي مما يجعل السعة الحرارية اليومية كبيرة في الوديان وتتعلق شدة الصقيع في المنخفضات والوديان بمساحة السفوح المقابلة والتي يرد منها الهواء البارد •

٢ - الارتفاع عن سطح البحر وسطح التربة:

تنقص درجة الحرارة بمعدل آر ورجة مئوية كلما ارتفعنا مئة مترعن سطح البحر وهذه القيمة تساوي ٩٨ر ورجة مئوية في الهواء الجاف والهواء الرطب غير المشبع ، بينما في الهواء المشبع – ببخار الماء تساوي ٤ر ورجة مئوية وهنا يجب التفريق بين انخفاض الحرارة مع الارتفاع بشكل عام وبين تغير الحرارة في الطبقة الجويسة الدنيا والتي تعيش ضعنها النباتات حيث تتغير العرارة في الطبقة الجوية الدنيا ليلا

ونهارا وفق نظام معقد خاص اذ يلاحظ في ساعات المليسل المتأخرة وخاصة في ليالي الصقيع الاشعاعي أن العرارة تزداد مع الارتفاع حتى يضمة عشرات الامتار ثم تعود فتنخفض ثانية مع الارتفاع •

٣ _ الغيسوم:

ورداد شدة الصقيع عندما تكون السماء صافية خالية من الفيوم والفيوم تحد من شدة الصقيع حسب كميتها ونوعها ، فالفيوم الكثيفة التي تغطي السماء تقلل الى حد بعيد من خطر الصقيع اذ تعيد قسما من اشعاع الارض اليها ثانية فتحفظ حرارة الارض وقليلا ما تؤثر الغيوم المرتفعة الرقيقة والمتفرقة في الحد من شدة الصقيع .

ع _ الرطويـة:

يؤثر بخار الماء الموجود في التربة والهوام في الحد من الانخفاض المفاجيء لدرجة حرارة الهواء أو التربة فعندما يتجمد بخار المام يطلق قدرا من العرارة تخفض من حدة الصقيع وأحيانا تعول دون حدوثه كما أن بخار الماء الموجود في الجو يحفظ حرارة الارض ليلا أذ يقلل من اشعاع الارض ويزداد هذا الاثر كلما زاد بخار الماء في الجو .

ه _ سرعة الريسح:

تزيد الربح من عملية الغلط الميكانيكية للهواء بين الطبقات الباردة الملامسة للسطح أثناء حدوث الصنفيع الاشعاعي وبين الطبقات الادفأ التي تعلوها وبالتالي تتلل الرياح من خطر الصفيع الاشعاعي ويحدث العكس في حالة الصفيع المتحرك اذ تزيد الرياح من أضرار الصفيع المتحرك و

٣ _ حالة الارض الفيزياية والفطاء النباتي :

أن فلاحة الارض وعزقها تودي الى زيادة المسامات في التربة مما يقلل سن . ناقليتها للحرارة من الطبقات العميقة الى الطبقات السطحية لذلك ينصح بعدم فلاحة الارض المعرضة للصقيح الا بعد زوال خطر وقوعه · كما اثبتت التجارب التي أجريت في بريطانيا بأن طبقات الهواء فوق الارض العشبية أكثر برودة من طبقات الهواء فوق الارض العشبية الثر برودة من طبقات الهواء فوق الارض خطر وقوع المارية لذلك ينصح بقص الاعشاب تحت الإشجار المثمرة ربيعا للتقليل من خطر وقوع الصقيع على مستوى البراهم .

٧ - الكتل الهوائية الباردة:

تؤدي الكتل الهوائية الباردة وكذلك الجبهات الباردة في المنخفضات الجوية الى انخفاض عام في درجة الحرارة مما يزيد من خطر وقوع الصقيع بأنواعه •

تأثير الصقيع على النباتات:

تختلف النباتات في تعملها لدرجات العرارة حسب أنواهها وأصنافها وأطوار نموها وبالنسبة للاشجار المشعرة تتعمل البراعم الزهرية درجة حرارة - ٣ - مثوية وتتعمل الازهار حتى - ٢ - درجة والثمار الصنيرة تتعمل الدرجة وأخطر فترة لجميع أشجار الفاكهة هي فترة سقوط بشلات الازهار ويسلاحظ أن أعضاء النبات الغضة الغنية بالماء أكثر تعرضا للصقيع من غيرها • كما أن أضرار الصقيع لاتتعلق بالحرارة الدنيا التي تعمل اليها أعضاء النبات فعسب ولكن تتعلق أيضا باستمرارية الصقيع فمثلا يمكن لنبات أن يتحمل درجة حرارة - ٤ مئوية دون أي ضرر أذا كانت فترة التعرض قصيرة بينها درجة حرارة - ٣ مئوية تلحق به أضرار فادحة أذا كانت فترة التعرض قصيرة بينها درجة حرارة - ٣ مئوية تلحق به أضرار فادحة أذا كانت فترة التعرض قصيرة بينها درجة حرارة - ٣ مئوية تلحق به أضرار فادحة أذا كانت فترة التعرض قام أطول .

تتأثر النباتات بالصقيع في فترة النمو كما تتغير من الصقيع الشتوي في طور السكون وأعضاء النبات المعرضة للصقيع الشتوي هي الجذور وعقده الطعم وأسفل الساق وتفرعاته والبراعم الخشبية والزهرية اذ يسبب الصقيع تغريب البراعسم الخشبية والزهرية والنهرية وتكون قاعدة الساق من الاجزاء الاكثر تضررا بسبب تجمع الهواء البارد بالقرب من سطح التربة وكذلك قمة الاغصان بسبب شدة ضياع العرارة بالاشعاع ويظهر أثر الصقيع على النباتات خلال الاسابيع الاولى من فترة النمو .

فنلاحظ نقصا في عدد الازهار بسبب تخريب البراعم الزهرية وانعدام النمو في الفروع العديثة الغنية بالماء ، كما أن البراهم والازهار والاوراق تجف بصورة مفاجئة اذا كانت الانسجة العاملة للنسغ قد تخربت كثيرا ، يتضرر المشمش والجوز والكرمة بصورة خاصة من الصقيع الربيعي اذ تكون الانسجة مليئة بالماء فيتشكل الجليد بين الغلايا ويتكثف النسغ وهذا يسبب تغريبا ميكانيكيا للنسج العية وأضرار الصقيع الربيعي تنتج بسبب تأثير العرارة المنخفضة على البروتوبلازما مباشرة من جهة ثانية ويسبب الصقيع تعفسن البراعم وسقوط الازهار ، كما انه يعطي نموا مضطربا للثمار وأشكالا مشوهة لها ويخرب وسجعلها مجعدة ومشققة على وجهها السفلي ه

تتضرر الازهار بسبب الصقيع فيلاحظ بعد حدوثه تلون الاعضاء المذكرة باللون الاسود ، أما أعضاء التأنيث في الزهرة فيبدأ التلون باللون الاسود في رأس الابرة وينتهي في البويضة واذا وصل السواد الى حواجز البويضة قضى عليها نهائيا دون أن يظهر ذلك من الخارج ثم تزيل الثمرة المغضة وتموت

غالبا ما تتحمل اللوزيات والتفاحيات الصقيع الشتوي وتتراوح عتبة مقاومتها بين ــ ٧ و ــ ٢٢ درجة مئوية وتتضرر الجذور والساق وتاج الشجرة عند درجة حرارة معينة تختلف باختلاف الانواع والاصناف وفي أواخر الشتاء وبداية الربيع تكون البراعم المنتفخة محمية بالحراشف السميكة والاشعار والمادة اللزجة التي توجد على الوجه الداخلي لهذه الحراشف فتساعد البراعم على تحمل درجات الحرارة المنخفضة اذ تتحمل من ـ ٦ درجات الى ـ ٨ درجات بالنسبة للتفاح والاجاص وتقلمقاومة الصقيع عند تفتح البراعم وظهور الوانها •

تضرر الاشجار المثمرة من الصقيع:

الكرمة:

يصيب الصقيع الشتوي الكرمة اذا انخفضت درجة العرارة الى ما دون _ مم فتموت الفروع العديثة ويتلون داخلها باللون الاسود كما تصاب منطقة التحام الطعم بالاصل وهذه المنطقة أكثر تحسسا بالصقيع وأحيانا يموت القسم الهوائي بكامله وتبقى الجذور حية وتعود الشجرة الى النمو من جديد في الربيع لذلك تغطى الكرمة بالتراب شتاء في المناطق التي تتعرض فيها الكرمة لصقيع الشتاء وتستخدم هذه الطريقة في بلغاريا ورومانيا ويجب تقليم الكرمة المعابة بصقيع الشتاء وتترك الفروع السليمة والقوية والوية والقوية والوية والقوية والق

تتضرر الكرمة في سورية من الصقيع الربيعي بشكل اساسي وعند اصابـة براعم الكرمة بالعنقيع تبدو وكأنها مشوية ثم تموت جزئيا وتتضرر براعم الكرمة حتى عندما تكون حرارة الهواء موجبة وقد قيست درجة حرارة براعم الكرمة فكانت تتراوح بين الصفر و ـ ٢ درجة في حين كانت حرارة الهواء مازالت موجبة 4 درجة و ٣٠٠ درجات ٠

يصيب الصقيع الخريفي العنب اذا هبطت درجة الحرارة الى ٥م٥ فاذا وقع الصقيع قبل نضوج العنب تهرمت الخلايا ويصبح العنب غير صالح لصناعة الخمور واذا حصل الصقيع بعد النضج فانه يساعد على قتل الخلايا التي هي في طريق الموت ويتبخر الماء ويحال العنبالى العصرمباشرة٠

التفاح:

نادرامايسبب الصقيع الشتوي اضرارا للتفاح اذ تتحمل شجرة التفاح درجات حرارة منعفضة تصل الى ـ ٢٥ مئوية بل انها في روسيا وكندا تتحمل درجات حرارة تصل الى ـ ٤٥ درجــة مئويــة تحـت الصفر لمـدة قصيرة دون ان تتضرر أما في فترة النمو فان درجة حرارة ـ ٧ را ـ درجة مئوية في نهاية الازهار يمكن ان تسبب خسارة المعصول اذا استمرت أكثر من ساعة كما ان درجة حرارة ـ ٢ مئوية في الهواء كافية لاتلاف زهر التفاح بكامله ٠

المشمش:

يكون المشمش الاخضر الصغير غضا بعد جفاف وريقات الكأس ويكون في طور النمو هذا عرضة لخطر الصنقيع اذا انخفضت درجة العرارة الى ادنى من ــ٥ر٠ درجة مئوية وتتحمل الازهار حتى ــ٥ر١ درجة مئوية والبراعم الزهرية تتحمل ـ ٤ درجة مئوية ويســـة ٠

الزيتسون :

يسبب الصقيع الشتوي موت أجزاء من شجرة الزيتون وخاصة الفروع الحديثة وتظهر اعراض التضرر من الصقيع الشتوي على الافرع ربيعا فتكون الافرع المتضررة متشققة وجافة • أما الصقيع الربيعي فيسبب تثقب القشرة للفروع التي عمرها من منتين الى خمس سنوات ، كما يسبب تثقب الاغصان الفتيسة ويلحق اضرارا بالغة بأزهار الزيتون ، ومتك الزهرة اكثر اجزائها تضررا فاما ان يقضي عليها الصقيع أو يشوه نموها الطبيعي وفي حالات الصقيع الضعيف يلاحظ وجود الكثير من الثمار صغيرة الحجم •

والصقيع الخريفي المبكر يسبب تلون الثمار بلون التبغ كليا أو جزئيا ويسهل اصابتها بالامراض الفطرية في حال تضرر شجرة الزيتون بسبب الصقيع الشتوي يجب تقليمها وازالة الفروع الميتة ويستحسن اجراء التقليم في الربيع لتمييز الاجزاء السليمة من المصابة .

السدراق:

قلما يحدث الصنفيع الشتوي اضرارا للدراق الاعندما تنخفض درجة العرارة الى - ١٨ درجة مئوية فما دون ٢٠ إما الصنفيع الربيعي فانه يلحق اضرارا بالغية

بالبراعم اذا انخفضت درجة الحرارة الى ــ ٤ مئوية فما دون · اما الازهار فانهــا تتحمل حتى ــ ١ درجة مئوية · العقد الصغيرة تتحمل حتى ــ ١ درجة مئوية ·

العمضيات :

اشجار الحمضيات حساسة للصقيع وقد لوحظ ان اشجار البرتقال والليمون تفقد اوراقها عند اصابتها بالصقيع وتحتاج الى خمس سنوات لتعود الى حالتها الطبيعية واذا كان الصقيع ضعيفا فانه يصيب لب الثمرة اذ يتلون باللون الاسود دون ان يتغير مظهرها الخارجي .

٤ ـ مراقبة الصقيع والتنبؤ بعدوثه:

عند توقع حدوث الصقيع يجب مراقبة درجة الحرارة اثناء الليل على مستوى النباتات فبالنسبة للمشاتل والكرمة الزاحفة والغضر اوات تراقب درجة حرارة الهواء بالقرب من سطح التربة أما بالنسبة للاشجار المشمرة فتراقب درجة حرارة الهواء على ارتفاع يساوي ارتفاع اخفض غصن ، عند مراقبة الصقيع يجب الانتباء الى ان قراءة الترومومتر الرطب في مقياس بسكر ومتر تكون أقرب الى حرارة اعضاء النبات وخاصة الغضة منها والاكثر تعرضا للمعقيع م

يمكن مراقبة المنقيع باحدى الطرق التالية :

١ _ طريقة الإناء:


تستعمل هذه الطريقة في حال عدم توفر مقاييس حرارة حيث يستخدم اناء من النحاس أو الالمنيوم ويوضع فيه ماء بسماكة بضعة مليمترات ثم يوضع على سطح التربة في الهواء الطلق بين الاشجار وعندما يبدأ الماء بالتجمد يستدل على حدوث الصقيع .

٢ ... طريقة مراقبة مقاييس الحرارة:


حيث توضع مقاييس الحرارة أو مقاييس البسكرمتر شكل (١) بين الاشجار وعلى ارتفاع يعادل اخفض الاغمان وتراقب درجة حرارتها وتغيراتها اثناء الليل ، كما يمكن استخدام مقاييس الحرارة الصغرى شكل (٢) لمعرفة اخفض درجة حرارة للهواء أو التربة في الليلة السابقة .

٣ - الاجهزة المندرة بالصقيع:

توجد من هذه الاجهزة نماذج مختلفة منها المزود بجرس حيث تغلق دارة الجرس قبل حدوث الصقيع ومنها جهاز الاندار الاشعاعي ويتألف من لوح معدني بسيط معاط بسطل اسطواني الشكل مغلق من الاسفل ومفتوح من الاعلى ومزود بترموستات ينذر بعدوث الصقيع قبل ساعة واحدة من بلوغ درجة الحرارة الجافة الصفر المثوى .



شكل (١) مقياس البسكرومتر



شكل (٢) مقياس الحرارة الصغرى

التنبؤ بالصقيع:

ان التنبؤ الصحيح بالصقيع من ضرورات عملية مكافحة الصقيع الناجحة والاقتصادية فالتنبؤ يعطى قبل ساعات من حدوث الصقيع حتى يتم تعضير الاجهزة والمحروقات والايدي العاملة اللازمة لعملية المكافحة كما يعطى معلومات عن شدة الصقيع والتي تفيد في تحديد الطرق التي يجب اتباعها في المقاومة وتكثيف أو تقليل اجراءات الحماية من الصقيع وفي اجزاء الحقل المختلفة ولانواع المزروعات وذلك حسب شدة الصقيع المتوقعة أذ يؤدي التنبؤ الصحيح والدقيق بالصقيع الى توفير الكثير من الجهد والامكانات المادية .

التنبؤ العام بالصقيع:

تذيعه مراكز التنبؤ بالطقس ويعطي فكرة عامة عن موجات الصقيع للمساحات الجغرافية الكبيرة والبلدان وتقل دقته في البلدان المتنوعة التضاريس وحسب خصائص المناخ المعلى •

خطوات التنبؤ المعلى بالصقيع

 t_1 في الساعة ١٢٠٣٠ توقيت معلى تؤخذ قراءة الترمومتر الرطب كما تؤخذ قراءة الترمومتر الجاف t

٢ _ تستخرج قيمة الرطوبة النسبية من الجدول (١) .

٣ _ تستخرج قيمة العامل c من الجدول رقم (٢)

غ _ تحسب قيمة الحرارة الدنيا للهواء صباح اليوم التالي باستخدام المعادلة التالية :

مثال:

الحرارة الدنيا للهواء $M = T_1 - (T-T_1) C _ + 4,7 - (5,9-4,7) = 0,9$ هــواء

الحرارة الدنيا للتربية $M = T_1 - (T-T_1) \ 2 \ C \longrightarrow 4,7 - (5,9-4,7) \ 2 \times 3,2 = -3,0$ تربة

ه_ في الساعة الثامنة والنصف مساء تؤخذ كمية الغيوم ويحسب التصحيح حسب كمية الغيوم من الجدول رقم (٣) .

ہ ہے یحسب التصحیح حسب الریاح لیلا باستخدام الجدول رقم (٤) ۔ تؤخذ سرغة الریاح من ۔ معلومات التنبؤ ،

٧ _ يحسب التصعيح حسب التضاريس من الجدول رقم (٥) .

۸ _ یشرب التصحیح حسب التضاریس بالعامل المستخرج من الجدول رقم (۱) ٠

٩ _ يحسب دور تغيير الحالة الجوية من الخرائط التنبؤية وخاصة Advection

١٠ تقارن درجة الحرارة الدنيا مع عتبة المقاومة لنوع النبات ولطور نموه
 من الجداول (٧ر٨) قاذا كانت الحرارة المتوقعة أدنى أو تساوي عتبة المقاومة يتوقع
 حدوث الصقيع ٠٠٠

							«		۔ ۔۔۔۔	الند	<u>م</u> اء	ን 🕈	- ال	Ų.	.صدو	<u>~</u>			<u>-</u>			 :	• •
\Dt]			<u> </u>				•				-	da)	1/9	ن	IJ,	ومتر	لترم	10		. ورا	ربعيه	9/	
t,ot	71	_,	0	. •1	[ه]	- I	. T	•	20	٠ ٢. و	o	o o	٦	70	٧,٠	V, .	٨.	۸.	٠.	۹,٥	1.7	1.0	11,:
ا الركب	1/4	.}0	100	1,01	<u>}</u>	5,01	<u>v.)</u>	1.0	ا نهڪر		<u> </u>	4.70	\ \frac{1}{2}										
	,	۹.	۸.	Vς	74	<u>-</u>	C G	<u></u>	140	19	13	119	14										
-<, . 	ֈ	۹.	 -	lie	<u>"</u> -	ol/	59	<u>ر .</u> اج	۲ ۲	۲.	50	Γ.	14								_	'	L
- //·			V,		_		7	!			1 -		١٨	_			''' 	 					
- 70	<u> </u>	91		Vź					-		•											<u> </u>	ļ
-/-	I	1	M			_	_	Т									[<u> </u>	<u> </u>	 	-	}	}
.,0			A 1												Ţ.	<u> </u>				<u> </u>		_	
1	~∱·	. q ₁	1,7	V	137	\oq	101	120	, 740	3 70	-	1/51	1							<u>.</u>	<u> </u>	<u> </u>	
			1 //													<u> </u>	- - 		<u> </u>		_	-	-
ς,·*	-1 -	4	(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Y V0	17.	٦,	٤٥	رع ا	1/2	۲ ک	ין י	1/2.	۱۲ ا		۲۱۱	٩	<u> </u>	<u> </u>				\perp	
₹,0	{	. 9	1 7	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	اب راح اد	\ \ \	110	0 5.0	1/2	7 3	VY	<<	v <	۱۱ ۲	n \ \	11	V					_	
	}	. 9	1 N	x ~	<u> </u>	4 7	(0	70	٠ ٤	2 Y	٦ ٧	2 5	9:5	0 5	1	1 11	۱۹	-	1			_	
۲,۰			(^							c {									1	_	_	-	
٤,.	╼┼╾	q		اغ کا			_												1		_		
	 -	4	1	(<u>{</u> }	/v V		ہ ا	A o	۶ ۶	بإو	۷ إ۷	V	(4) 5	9 6	2 ح	<u> </u>	<u> </u>	4	_			-+	
	_ _		15 1	ov	۸۷	1 7	00	٩	٤	٨١٤	۲ ۲	(a) x	3	()	٠ ح	<u> </u>	9 /1	<u> </u>	-	9	-	+	
	<u></u>		91 4	برام	,ا	,] -	17 -	ه ا. ر	واع	۽ ۾	1	٠. ٤	راه)	(1 ¦ <u>5</u>	<u> </u>	7 5	· \	7	<u> </u>	<u>\.</u>		-	
٦,			ا م	د ام	بأجس	، ای	-tr	ula		a.	اه٠	53	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	۲ ۲ 1	۱۱۸۲	0 9	(1)	\sim	,6	15	1	<u> </u>	
٦,	_		ا ۲۹	۱ ۲	√ q ∮∘	٠ ۲۷	ιvŀ	יונד	ا ړه	011	٤٦Ì	۱ ۱۲۶	40/	₹€ <u>Ì</u> '	<u>۲۹ ۲</u>	<u>`_</u> _\^	۲۱ ۱	٠ [17	<u> </u>	 -}		
V	†	<u>, </u>	98	۱۲۸	va	vY.	74	ا ۱۲	ا۷د	0<	٤٧	٤٢	<u> ۱</u> ۹۲	40	<u> </u>	< ^ ·	<u> </u>	()	<u>\^</u>	<u>\</u>	<u> </u>	١٠	-
V		١.,	94	n l	۱.۸	V4 .	יו אר	ואר	ا بح	۰ ہی	٤ĸĺ	ایخ	٤ . أ	۱۲۲	4< -	<u> </u>	(0)	(5)	<u> </u>	111		``	
	, <u> </u>	1	1	أدنا	1.1	√٤Ì.	79	175	100	02	٤٩)	선이	زاع	<u> </u>	11	1.1	-41	<u> </u>	7,	7.(2)		}`	
,	,0	1	94	۸٦	۸۱	٧٥	7,9	٦٤	09	90	٥,	٤٦	٤٠	۲η	4 8	71	<u> </u>	(0)	<u> </u>	19	14	18	$\overline{}$
a	<u>٠</u> .	1	4í.	ربن	٨١	٧o	٧.	70	٦.	00	٥١	કૃષ	٤٢	4	۲٦	75	<u> </u>	(7)	<u>۲۲</u>	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1/1	יין	
٥	٥٠	١.,	95	70	N	77	٧.	70	3.	70	20	٨٨	٤٤	٤.	۷۷.	77	۲.۱	ζ. (Λ	<u> </u>	51	17	70	-
\ \	' /~	١.,	92	W	۸۶	רע	lγ	1,1	11	۷٥	05	1811	80	21	170	۲ ۲	ا ک	7.7	50	<u> </u>	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	19	╂┷╼╋
	.,0	١.,	94	UV	۸۲	VV	٧<	17	11	PΛ	04	159	٤٥	2 4	171	10	٧ ١	۳۱	1	1,4	//- /	16.	╂╼╼╅
`	<u>}</u> .	1.			. 5	W	١٠،	اردا	l٦ς	OA	05	10.	1 27	{ ₹	[٤.	ן אָן	<u>[۲۲</u>	<u> </u>	\ <u>\</u>	17.	<u>177</u>	47.	+
,	10	1.	98	٨٨	۸۲	٧٨	٧٧	ער	77	<u> </u>	0 %	101		158	5)	Υν.	175	٧١	\	12	1 < 2		+
<u> </u>	۲۶.	Ϊ.	کم	١.,	1 44	LVA	١٧٧	ረትገለ	ıl ¬(: 09	וס 🛮	o o≤	ር ጀክ	1 \ <u>₹</u> 0)	IAV	٥ ۲ [1),	17	77,	1		-
\	٥٥٧	1	٦, د	٨	1.4	149	١v١	ረነጊ አ	178	. ٦.	ċ₹	. os	(ધ	N 26	યે દુડ	144	<u> </u>	1//	17	12,	1	<u>.;; </u>	`
V	۲,	1.	92	19	A	19	Y	ध्य	\\ <u>1</u> '	47	<u> </u>	0	र <u>। ध</u> ी	1 5	1 24	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	144	12	-''	۶ (۶ ۲ (۲		6	$\overline{+}$
V	\o	1.	. 9	19	N.	٧,	1 4	<u>د</u> ۷	بطن	1	1/0	1 0	र्।०	12	115	<u>.] ξ'</u>	114	11.0	1			<u> </u>	<u>')</u>

								,,	٠.										
<u> </u>	··	,	,	w	<u> </u>	مل.	ر (لحا سست					· · · · · · ·	(T)	<u>م</u>	ن ر ح ت سب	بود و آ	, -		 -
	}	90	۹ -	Λо	٨.	Yo	y.	70	٦.	00	0-	٤٥	٤	٣٥	۳۰	۲٥	۲-	10	رصلوبة سسبية
	۰٫٥	2,0	-ر ځ	٥ر٣	۲,۰	٥٦٦	٠.٦٠	1,4	٥ر١	۳, ۱	۲ر ا	١٠٠	٩ر٠	٠,٨	٧ر٠	-,0	e, <u>E</u>	۰,۳	مامل
-		 ,	1	i	كالمتياو	- 40	 ≦⊃و	-	 د				۳۱	7	9,0	بدد ا			·
_		· 	٨	-	V A		1	<u>^</u>	_ ,	£	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		7	- -	1	<u>,,</u>		نو ح ا	مكيناك
	<u></u>			+		+		. 			+			-					اکسے جو در المات میں
1 :	مح لب _ا لا	رعدوز			_) ץ			•	• •		
	7°7	-n-	J-	<u></u> Λ	}	 \ \	7 .		<u>y</u>		<u>E</u> A	<u>o</u>		<u>Γ</u>	- Y	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		
· 	······································	·. ?	- 1	·:.		.'. 12.	م ار ۰		.:. •x		۰,۳	: ار ·		 -,5	•	.*. 	:	1	 , -
			1	1,1		, 2	١,		W	,	1/	• ,,	4	٦٠٠		٥؍	ر. س		
		١	1	۲,۰	٢	γ¥	5,	£	5,1	ı	1/4	1,0	.	٦, ١	-,		٠,	T.	

•

تأثير ظروف المكان على شدة الصقيع في الليالي الهادئة الصافية بالمقارنة مسع المناطق المستوية من الحقل او المتوسطة الارتفاع

جدول رقم (ه)

		, ,,,	٠٠٠٠١٤٦٣٠ .	1
		الهواء		
نوع التضاريس	دخول	خروج	الحرارة الدنيا ليلا بالدرجات خريفا وربيما	طول الفتر ةبدون صقيع (يوم)
القمم والاجزاء العليا لهضبة ميلانها ١٠ درجات و h آ	لايوجد	جيد	من ۳ الی ه	من ۱۵ الی ۲۵
القمم والاجزاء العليا لهضبة ميلانها اقل من ١٠ درجات و ٨ Δ اقل من ١٠ درجات و ١٠ اقل من ٥٠ متر ٠	لايوجد	يوجد	من ۳ الی ۱	من ۱۵ الی ه
سهول أو قمم مستوية أكبر من اكسم؟ أو وديان مستويسة أو مفتوحة .	لايوجد	لايوجد		
وسط منحدرات الهضاب الميلان اقل من ١٠٠ مرا الميلان القلمن ٥٠ مرا	يوجد	يوجد	···	
القيعان واسفسل المنحدرات والوديان الضيقة الطويلة .	بوجد	بيد	من ه الى ٣ ج	من ۲۵ الی ۱۵
القيعان واسفسل المنحسدرات عندما تكون المرتفعات المحيطة قليلة الارتفاع.	وجد	جد	من ۳ المي ۱ يو	من ۱۵ الی ه
وديان الانهار الكبيرة .	جد	جد يو	من } الى ٢ يو.	من ۲۰ الی ۱۰

الاحواض الكبيرة و الانهدامات محاطة بجبال عالية .	يوجد	يوجد		,
الاحواض الكبيرة و الانهدامات محاطة بمرتفعات صغيرةومائلة قليلا .	يوجد	بسيط	من۱۳لی۲	من-1 الى-1
الوديان المغلقة والقيعان .	يوجد	تقريبا لايوجد	من۔۔۵الی۔۳	من۔٥٢الی۔٥١
الاحواض الصغيرة نسبياً والمغلقة .	يوجد	لايوجد	من_٦الى_} واكثر	من۱۳ الى۲ وأكثر
اسفل المنحدرات والوديان العريضة قليلة الانحدار .	يوجد	ضميف	من_۱۵لی_۴	من۔۵۲الی۔۵۱
الوديان العريضة المستويسة والمغلقة .	يوجد	لايوجد تقريبا	من-۱۲لی-} واکثر	منـــ۳۰الۍــ۵۲ واکثر
منخفضات رطبة .	لايوجد	لايوجد	من۔۔۔۱۲الی۔۳	من۔۔۳الی۔۔۱

:

جدول (٢)

(عامل تصحيح التضاريس)

الفيوم						. 0	٦	٧	٨
سرعة الريحم/ثا	٨						λ	۸	<u> </u>
• •	,	۹ر ۰	٨٠٠	٧ر٠	۲ر۰	ەر .	<u>}ر ۰</u>	۳د۰	۲ر٠
۲	۹ر٠	٩ر٠	٨٠٠	۷ر ۰	٦ر٠	ەر .	}ر ٠	٣٠٠	۲ر۰
ξ	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	۷ر۰	٦ر٠	ەر.	}ر ٠	۳ر ۰	۲ر ۰
٠ ٦	۷ر٠	٧ر ٠	۷ر ۰	۷ر۰	۷ر ۰	ەر .	}ر ٠	۳ر ۰	۲ر-
٨	۲ر.	۲ر.	۲ر ۰	۲ر ۰	٢ر.	ەر.	}ر •	۳ر۰	۲ر۰
١.	ەر .	ەر.	ەر ،	ەر.	ٔ ەر ،	٥ر.	٤ر.	٣٠.	۲ر ۰
18	}ر ،	} ر ۰	}ر ٠	٤ر.	}ر ٠	٤ر.	\$ر ،•	۳ر ۰	۲ر۰
1 \$	۳و۰	٣ر٠	۳ر ۰	۳ر ۰	٣ر ٠	۳ر ۰	۲د.	٢ر ٠	ار.

جدول (٧)

عتبة المقاومة (درجة منوية)

الثمار الصغيرة	الازهار التام	البراعم	الصنف
۲ر ۰	- ۲ر۰ ·	ارا	الكرمة
۲ _	۲ —	ξ	التفاح
1 —	۲	ξ —	المستق الحلبي
1	۲ —	ξ	الأجاص
1	۲ —	ــ هر}	الكرز
1 —	٣	£ —	الدراق
٠ ـــ ٥٠ -	٥ر١	ξ _	المشمش
}	٣	, y	اللوز
1	}	\	الجوز

جدول رقم (٨) قيم الحرارة الحدية لبعض النباتات

نزئي	ت وموتها الد	ء تضرر النباتا	بد	مسسوت معظم النباتات				
. J	ظهور البادرة	يرم	تكون السنابل والنضج البني	ظهور البادرة	يزي	تكون السنابل والتضج البني		
الفول عباد الشمس الكتان القنب الشوندر السكري المبرز السكري اللهت اللهت اللهت السوياء المبطاطا المبطاطا المبطاطا المبطاطا المبوداء المبوداء المبطاطا المبطاطا المبطاطا المبطاطا المبطاطا المبطنة السوداء المبطنة المبط	V-'0- V-'1- V-	7-1-7- 7-1-7- 8 8 -1-1- 7-1-1-8 8 -1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	\$ - 6 Y - 8 8 8 8 9 Y - 6 Y - 7 - 6 Y - 7 - 6 Y - 7 - 6 Y - 1 - 6	! リング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	サナノー *** サナンド・ユーニュー・	デール		
نسمسم لفول السوداني		•	•	1_	\$ \$	\$		

طرق الوقاية من الصقيع ومقاومته:

طرق الوقاية السلبية:

وهي عبارة عن اجراءات وقائية تساعد في الوقاية من الصقيع كما تحد من شدته ومنها :

- ـ اختيار الموقع حيث تؤثر شروط المكان المحلية والموقع بالنسبة للتضاريس في المنطقة وشكل الحقل الطبوغرافي على تغير شدة الصقيع وطبيعة حدوثه ·
- ــ انتقام الاصناف حيث تغتار انواع الاشجار والاصناف متأخرة الازهار والاقل تضررا بالصقيع في الاماكن الاكثر عرضة للصقيع •
- ـ الاعمال الزراعية حيث تتخذ الاجراءات التي تسهل تصريف الهواء البارد كما يوصى بقص الاعتباب تحت الاشجار المثمرة وتسوية الارض ودحلها بعد الحراثة لتسهيل انتقال الحرارة من طبقات التربة العميقة وتقليم الاشجار بحيث يبتعد تاج الشجرة عن سطح الارض قدر الامكان وتوجه صفوف الاشجار حسب التضاريس بحيث تساعد على تعبريف الهواء البارد .

طرق الوقاية الايجابية:

وهذه الطرق يلجأ اليها لمنع حدوث الصقيع أو للتقليل من أضراره شريطة أن يترك مجال للربح الكافي ـ أي أن تكون الجدوى الاقتصادية لعملية مقاومة الصقيع ايجأبية ـ هذا وان مختلف طرق الوقاية الايجابية تسعى لحفظ حرارة النبات فوق عتبة مقاومته وتحقق هذه الطرق هدفها أما الحفاظ على حرارة الطبقة الجوية الدنيا عن طريق تقليل فقد الحرارة بالاشعاع أو باعطاء قدرة حرارية اضافية لهذه الطبقة وتقسم طرق الوقاية الايجابية الى:

- آ ـ الطرق البيولوجية •
- ب ـ الطرق الفيزيائية •
- آ ـ الطرق البيولوجية ومنها •
- زيادة مقاومة الاشجار وذلك بتحسين شروطها الغدائية والمائية -

ـ تأخير النمو والازهار ويتم ذلك باختيار أصول ذات نمو متأخر أو استعمال محاليل ذات أساس هرموني وتعالج الازهار المتضررة باحداث نمو للثمار بدون تلقيح مباشر للبويضة باستعمال بعض المركبات مثل حمض الفانفتالين الحامضي ويستعمل حمض جيبراليك للاجاص وسيكوكوك لتأخير أزهار الاجامى وكذلك عميم آلار للكرز والتفاح .

ب ـ الطرق الفيزيائية:

وتشمل الري بالرذاذ أو الري السطحي ، المراوح وخلط الهواء ، الضباب الصناعي والتدخين ، التغطية ، التدفئة •

الري بالرذاذ والري السطحى:

يقاوم الصقيع برش الماء فوق الاشجار أو تحتها وفاعلية الرش فوق الاشجار اكثر من فاعلية الرش تحتها ، وهناك محاديا للرش فوق الاشجار منها تراكم الجليد على الاغصان في حالات الصقيع الشديد وكذلك المساعدة على انتشار الامراض والحشرات بسبب زيادة الرطوبة ويبين الجدول التالي فاعلية الرش فوق الاشجار .

معدل الرش مم / ساعة	آلة الرش يقسة	زمن دورة بالدة	معدل زيادة درجة الحرارة
٥ر١ر١	-1	7**	٥ر٤
٠٠٢ ــ ٥٠١	1	۳.	ە ر ە
۵ر۲ <u>-</u> ۲ر۲		-7	۲ر ۵
۳۰ ۳ س ۵ ر۲		-7	4ره
<i>م</i> ر۳ _ ۰ر۳		-1	4ر٦

يبدأ الرش فوق الاشجسار في فترة انخفاض درجسة حرارة الهواء الى الصفر المئوي واقترابها من المحرارة المحدية للنبات ·

كما يستخدم الري بالرذاذ لاطالة فترة السكون وذلك في الايام التي يزيد معدل الحرارة فيها عن الصفر البيولوجي في بداية الربيع ظهرا حيث تؤخر هذه العملية الازهار من اسبوع الى اربعة اسابيع ويستعمل الري بالرذاذ تعت الاشجار بشكل واسع في امريكا بسبب عدم تسببه في انتشار الإمراض وتكون الجليد على الاغمان ، كما يستعمل الري السطحى وخاصة للكرمة الزاحفة والخضراوات .

المراوح وطريقة خلط الهواء:

وتتم بخلط الهواء البارد القريب من سطح الارض مع الهواء الادفأ المتوضيع في الطبقات الاعلى في ليالي الصقيع الاشعاعي • حيث تستعمل طائرات الهيلوكبتر أو مراوح قطر شفراتها (٥٠٠ ـ ٤ متر) وتبدور من (٩٠٠ ـ ١٣٠٠) دورة في الساعية •

حيث توضع المراوح على برج ارتفاعه عشرة امتار وتجري دورة كاملة حول محور البرج كل ساعتين ودقيقتين ويمكن أن يكون المحرك كهربائي أو بالوقود السائل والاستطاعة اللازمة خلال ساعة تتراوح بين ٢٠ ــ ١٠ وتغطي المروحة الواحدة من ٢ ــ ٤ هكتار ومحورها مائل باتجاه الارض بزاوية ١٠ ــ ٢٠ درجة وهناك شروط مثلى لاستخدام المراوح تتلخص بالتالى :

- الساحة المحمية كبيرة
- سقف الانقلاب الحراري من ١٢ _ ١٥ مترا
 - ـ الحقل مستوي
- ـ نصف الفرق بين الحرارة على ارتفاع ١٥ متر وارتفاع خمسة أمتار بين ١ ـ ٣ درجة مئوية
 - الصقيع من النوع الاشماعي
 - يجب تشغيل المراوح قبل نصف ساعة من حدوث الصنفيع ·

التغطية:

وتتم بتغطية النبات بالزجاج أو المواد البلاستيكية أو بالقش أو القماش أو التراب اذ تعد التغطية من فقد العرارة بالاشعاع أو عن طريق تيارات العمل وتعمل على هذا المبدأ البيوت الزجاجية والبلاستيكية •

طريقة التدفئسة:

وتتم بحرق الوقود السائل أو الصلب أو أية مواد أخرى قابلة للاشتعال وأجهزة التدفئة صنغيرة الحجم أفضل من كبيرة الحجم وترفع هذه الوسائل حرارة الهواء من درجتين الى ثلاث درجات •

استخدام النفايات:

حيث تستخدم النفايات الرطبة ومن مساوىء هذه الطريقة صعوبة اشعــال الاكوام وعدم امكانية التحكم في شدة الاحتراق وتلوث البيئـة والتربة بالمواد غـير القابلة للاحتراق ٠

ويبين الجدول التالي الحرارة الناتجة عن احتراق أنواع مختلفة من الوقود مقدرة بالكيلو حريرة •

واحد من الماد	Aurikad He		
المعسدل	أعلى قيمة	ادنی قیمة	المادة
170-	Y	<i>o</i>	روث العيوانات
Y 0	Y	Y	الاخشاب
· · · ·		ø···	النفط
Y & • •	YA	γ	القحم
Y0	A • • •	Y0	طوب فحم
*	ro	_	ديـــال
1 - 0	_		بقايا بترول

اجهزة التدفئة التي تستخدم الوقود السائل:

تصنع الاجهزة عادة من وعاء معدني يتسع لـ ١٠ ــ ٢٠ لمترا وهي اســا أن تكون بسيطة أو ذات مدخنة مع منظم للهب والوقود ويفضل النوع الثاني •

دلت التجارب بأن تسخين الهواء بأجهزة التدفئة المختلفة ترفع حرارة الهواء حوالي ثلاث درجات مئوية اذا كان عدد الاجهزة يتسراوح باين ١٠٠ - ٢٥٠ جهازا في الهكتار الواحد موزعة في البستان وذلك حسب تضاريس الحقل وشدة المستيع ونوع المحصول ويمكن الحصول على ارتفاع /٥/ درجات اذا زيد عدد الاجهزة الى ١٠٠ - ١٠٠ جهازا ويختلف استهلاك المجهاز للوقود باختلاف نوعه الا انه يقدر من ٢٠٠ - ٢٠٠ كغ للهكتار في الساعة الواحدة وذلك باختلاف شدة الصقيع وطبيعة الحقل ومردود الجهاز .

وتشغل اجهزة التدفئة قبـــل يلوغ حرارة الهــواء على متومط ارتفـــاع الجزء المتضرر من النبات درجة مئوية واحدة أعلى من الحرارة العدية •

يبين الشكل (٣) سطل التدفئة البسيط ويتكون من وعاء من الحديد المزيت سماكة ٦٠٠ مم وغطائين يرفع العلوي منهما اثناء الاشعال ويستعمل للاطفاء ولحماية محتويات السطل من المعلر في حالة عدم الاستعمال • يستعمل المازوت أو الزيت المحروق أو الفيول أو خليط من هذه المواد ثم تضاف كمية من نشارة الخشب أو التبن "لى محتويات السطل لتسهيل الاشعال وتنظيم الاحتراق وينصح باستعمال خليط

والماللة المجهزة مقاومة الصقيع المزودة بمنظم لكمية الوقود وقد صمم الجهاز ونفذه واختبره قسم البيئة والمناخ في مديرية الاراضي ويتألف الجهاز من :


٣ ١ ــ أنبوب معدني ــــ انش بطول متر واحد مزود بصنبور في احــدى ٨ نهایتیه للتحکم بکمیة الوقود و نهایت الاخری مثنیة علی شکل حرف و ومزوده بثلاثة ثقوب من الاعلی بقطر ٥ دم یخرج منها المازوت بشکل بخار •

۲ حامل من الحديد على شكل منصب ثلاثي بارتقاع ٣٠ سم ومرود بقطعة من الصنفيح مثلثة الشكل مثنية من الجوانب تثبت تحت نهاية الانبوب المثقبة وتستعمل لتحمية الجهاز عند الاشعال ٠

٣ سطل من الصفيح يحتوي على الماء يوضع فوق اللهب ويرتكز على
 حلقة معدنية في نهاية الحامل •

تغذى كل ثلاثة أجهزة من صفيحة تحتوي على المازوت سعة ١٨ ليترا تثبت في جذع احدى الاشجار وينقل المازوت الى الاجهزة بواسطة أنابيب من البسلاستيك يمتاز هذا الجهاز عن السطول العادية بما يلى:

- يمكن التحكم بكمية المعروقات •
- بيوفر من كمية القدرة العرارية اللازمة لمكافعة الصقيع اذ تعصل على يخار الماء الذي يزيد من الرطوبة النسبة للهواء فيقلل من اشعاع الارض وتبرد الطبقة الجوية الدنيا وعند العصول على كمية من بخار الماء في الطبقة الجوية الدنيا يبدأ البخار الزائد بالتكثف على الاجسام الباردة ومنها الازهار وأعضاء النبات المعرضة للمنتبع ويعطيها حرارة التجمد والتي تعادل ٢٠٠ حريرة لكل قرام واحد من بخار الماء ٠٠٠
- -- مردود الجهاز آكبر من مردود السطول لان الطاقة الحرارية التي تفقدها الطبقة الجوية الدنيا عن طريق تيارات الحمل أقل من السطول •
- احتراقه شبه تام وبالتالي فان خطره على البيئة المجاورة أقل من السطول
 - لاتزيد كلفته من كلفة السطل •
- ـ يعمل على مبدأ الطرق لمختلطة في مقاومة الصنفيع اذ يجمع بين طريقتي التدفئة واستعمال بخار الماء •



شكل ("أ) سعلل التدفئة البسيط



ضرر الصقيع على البندورة المزروعة في البيوت البلاستيكية

..•

ضرر الصقيع على أشجار الزيتون

الجدوئ الفنية والاقتصادية لطرق مقاومة الصقيع :

لنع المعقيع نعتاج لتعويض ما تفقده التربة والنباتات من الطاقة العرارية أو التقليل من الطاقة المفقودة بحيث يتم التوازن العراري للطبقة المجوية السدنيا ولتحقيق هذه الغاية نعتاج في حالات المسقيع المتوسط الى ٢٥٠ مليون حريرة للهكتار في الساعة الواحدة ويمكن العصول على الطاقة المطلوبة من أي مصدر من مصادر الطاقة علما انه:

۱ کغ مازوت یعطی ۱۰۳۰۰ کیلو حریرة ۰

۸٦٠ كيلو حريرة تعادل ١ كيلو وامل ساعى ٠

۱۱۲۸ لیتر مازوت یعادل ۱۱٫۹۸ کیلو واط سامی -

وبالتالي :

ليتر واحد من المازوت يعادل تقريبا ١٠ كيلــو واط ساعي أي ٨٦٠ كيلــو حريرة يعتاج الهكتار الواحد في الساعة الى :

۷۵ کغ مازوت او ۸۸ لیتر مازوت او ۸۸۰ کیلو واط ۰

عند مكافحة الصقيع بالري بالرذاذ يحتاج الهكتال في الساعة ١٣٨ طبن مام عندما تكون حرارة المام عشرة درجات مئوية واذا كانت المكافحة ببخار المام يحتاج الهكتار في الساعة إلى ١٠٠٠ كغ بخار مام ٠

يمكن حساب الجدوى الاقتصادية لطرق مكافعة الصنقيع كما يلى :

حيث 🚰 ــ كلفة عملية مقاومة الصنفيع في واحدة المساحة في السنة الاولى

سبوع ثمن وسائل المكافعة -

وي. ثمن المحروقات في السنة الاولى -

ع أجر الممال -

ع المساحية ٠

تحسب كلفة مقاومة الصنقيع لنفس البستان للسنوات التالية كما يلى :

$$\frac{i\mathcal{E} + i\theta}{2} = \frac{5}{2}$$

$$i = 2,3,...n$$

ويغرض أن وسائل المكافحة تبقى صالحة للعمل لمدة عشرة سنسوات يكسون متوسط كلفة عملية المقاومة في واحدة المساحة ·

$$\frac{jE + v^2 + \frac{v}{10}}{2} = \frac{55}{j}$$
 $j = 1, 2, ...10$

تحسب الجدوى الزراعية لعملية مكافحة العمقيع كما يلي :

حيث أن - متومط انتاج الحقل في سنووات المكافحة (كغ)

من سعر كيلو غرام واحد من الانتاج حسب اسعار ١٩٨١

تُحُمُّ متوسط الانتاج في السنوات السابقة أي متوسط الانتاج في

السنوات التي لم تتخذ فيها اجراءات المقاومة (كغ) .

الربح الناتج عن مكافحة الصنقيع في السنة الاولى .

وفي السنوات الاخرى -

متوسمل الربح خلال عشرة سنوات -

السنة المئوية من الربح الكافية لمقاومة الصنقيع في السنة الاولى السنة الاعرى وفي السنوات الاعرى المعرف المع

الجدوى الاقتصادية لعملية مكافعة الصنفيع

تحسب الجدوى الاقتصادية والفنية لطرق مقاومة المعقيع بحيث تغنار الطريقة الاقل كلفة والتي تؤدي الفرض كما يمكن استعمال الطرق المغتلطة شرط أن تكون كلفتها أقل من كلفة أية طريقة منفردة وبما أن أسمار مصادر الطاقة فير ثابتة كما أن الجدوى الفنية لطرق مكافحة الصفيع تختلف من مكان لآخر حسب الوضع الجوي والظروف الجفرافية والطبوغرافية للمكان فلا بد سن حساب الجدوى الاقتصادية والفنية لطرق مكافحة الصقيع عند ابتخاذ اجراوات المقاومة .

بعض الإجراءات التي يمكن إتباعها لحماية البيوت المغطاة من أضرار الصقيع:

يكون ضرر الصقيع شديداً على النباتات المزروعة تحت أغطية بلاستيكية لكون هذه النباتات هي بالأصل بحاحة إلى تدفئة وإلى درحات حرارة مرتفعة ليكتمل نموها.

وبسبب الرطوبة العالية عادة ضمن هذه البيوت فإن للصقيع في حال حدوثه أضرار جسيمة قـد • تقضى على كامل المزروعات داخل البيوت غير المدقأة.

لذا ننصح الأحوة أصحاب البيوت الزراعية المغطاة تـأمين أجهـزة التدفئـة المناسـبة لتلـك البيـوت وجعلها حاهزة للعمل باستمرار كي يمكن تشغيلها عند حدوث الصقيع في أي لحظة.

للحد والتخفيف. من أضرار الصقيع على الأشجار المثمرة:

يمكن للاحرة الفلاحين تنفيذ التعليمات الفنية التالية:

- ١. إزالة الأعشاب من البساتين المزروعة بالأشجار المثمرة.
- ٧. تغطية سطح التربة تحت مسقط الأشجار بالقش أو النشارة
 - ٣. لف حذوع الأشجار والغراس الحديثة السن بالخيش.
- عنظيم ري الأشجار وعدم إعطاء ريات زائدة عن الاحتياج حيث أن ذلك يعطي نموات غضة تتأثر بشكل كبير عند حدوث الصقيع.
 - ه. إستبدال زراعة الأصناف الحساسة للبرودة وخاصةً في الأماكن المعرضة للصقيع.
 - ٣. تأخير تقليم الأشجار في المناطق التي تتعرض للصقيع إلى ما بعد احتمال حدوث الصقيع.
- - ٨. تقوية نمو الأشجار المصابة برش الأسمدة الورقية خلال ٣-٤ سنوات القادمة وإعطاء دفعات
 متوازنة من الأسمدة العضوية والكيماوية خلال هذه السنوات.
 - ٩. دهن ساق الأشجار والأفرع الهيكلية التي تعرب من الأوراق بمادة الكلس لحمايتها من ضربة الشمس.

المراجسسع

- ١ _ طاهر خيلفة : الصقيع وبساتين الاشجار المثمرة ١٩٥٧ .
- ٢ بيرلاند مأ وكراسيكوف : التنبؤ بالصقيع ومقاومت دار نشر الارصاد
 الجوية لينفراد ١٩٧٢ •
- ٣ _ مينتستان ١٠٠: المناخ الزراعي دار نشر الارساد الجوية ليننفراد ١٩٧٢ .
- ع ب كولمتسبرخ: الخصائص المناخية للصقيع وطرق مقاومت في الاتحاد السوفييتي
 دار نشر الارصاد الجوية ليننغراد ١٩٦١٠
- ه تقارير مديريتي مكتب الزيتون والحمضيات في وزارة الزراعة السورية.